

Konfiguracja usługi NAT na routerze Cisco 1841

Router>**enable**

Router#**configure terminal**

konfiguracja usługi DHCP na interfejsie LAN

Router(config)#**ip dhcp pool pula_2**

Router(dhcp-config)#**network 10.10.10.0 255.255.255.0**

Router(dhcp-config)#**default-router 10.10.10.1**

Router(dhcp-config)#**dns-server 194.204.159.1**

Router(dhcp-config)#**exit**

Router(config)#**ip dhcp excluded-address 10.10.10.1**

konfiguracja interfejsu LAN

Router(config)#**interface fastEthernet 0/1**

Router(config-if)#**ip address 10.10.10.1 255.255.255.0**

Router(config-if)#**ip nat inside**

Router(config-if)#**no shutdown**

Router(config-if)#**exit**

konfiguracja interfejsu WAN

Router(config)#**interface fastEthernet 0/0**

Router(config-if)#**ip address dhcp**

Router(config-if)#**ip nat outside**

Router(config-if)#**no shutdown**

Router(config-if)#**exit**

Router(config)#**ip nat inside source list 10 interface fastEthernet 0/0 overload**

Router(config)#**access-list 10 permit 10.10.10.0 0.0.0.255**

Router(config)#**ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fastEthernet 0/0**

Router(config)#**exit**